

CollaboUSB 2.4.5 インストールの手引き

下記の手順で、CollaboUSB 2.4.4 から CollaboUSB 2.4.5 へアップデートしてください。
アプリケーションのバージョンは、起動直後のメイン画面にて”バージョン情報”のメニュー項目を選択するか、会議開始後の Collabo ガイド画面左上のバージョン表記で確認することができます。

(1) サポートページから差分ファイルをダウンロード

ソフトウェアバージョンアップのページにて”CollaboUSB 2.4.5 アップデート”にカーソルを合わせマウスの右ボタンをクリックします。ポップアップしたメニューの”対象をファイルに保存”を選択してください(下図)。




ダウンロードしたファイル(clbMate.zip)は、お客様の PC 内ハードディスク上任意の場所に保存してください。

CollaboUSB 2.4.5 インストールの手引き

(2) 差分ファイルを解凍

ダウンロードしたファイル ("clbMate.zip") を解凍してください。



解凍した結果、上図の通り 3 つのファイルに展開されます。

(3) CollaboUSB を装着


アップデート対象の CollaboUSB をお使いの PC に装着してください。

アプリケーションが自動で起動しますので、アプリケーションの起動後「プログラム終了」ボタンをクリックしアプリケーションを停止します。


CollaboUSB 2.4.5 インストールの手引き

(4) 差分ファイルを CollaboUSB のリムーバブルディスクにコピー

先に解凍済みの3つの差分ファイルを、CollaboUSBのリムーバブルディスク内”AP”フォルダにコピーします(下図)。



コピー時に、下図のようなダイアログが表示されましたら「はい」のボタンをクリックし、上書きしてください。



CollaboUSB 2.4.5 インストールの手引き

(5) CollaboUSB アプリケーションの起動（確認）

ここまでの操作でアプリケーションはアップデートされました。

以下、アプリケーションのバージョンを確認する手順を示します。

CollaboUSB が PC に装着された状態で、デスクトップ上の”clbMate”アイコンをクリックしてください。

アプリケーションが起動しますので、最初の画面左上の”バージョン情報”をクリックしてください。



上図のようにダイアログが表示されましたらアップデートが正常に行われています。

“AP Version” の内容が 2.4.4 と表示された場合、差分ファイルのコピーが正常に行われていませんので、インストールの手順(1)からもう一度実施してください。